

Cómo configurar Windows Live Mail

Para poder utilizar Windows Live Mail con su cuenta institucional debe **agregar** o **modificar** una cuenta.

Iniciar Windows Live Mail

1. Acceda al **Inicio**.
2. Busque y haga clic en **Windows Live Mail**.

Agregar una cuenta de correo electrónico de Windows Live Mail

1. Antes de empezar:

Primero, la información acerca de los servidores de correo:

- El nombre o dirección del servidor entrante y saliente: **mail.rosario-conicet.gov.ar**

- **Conexión estándar**

Saliente: SMTP Port 25. *La autenticación es requerida excepto cuando se está en la red del CONICET Rosario*
Entrante: POP Port 110

Entrante: IMAP Port 143. *Si se prefiere no descargar los correos en el equipo.*

- **Conexión encriptada**

Saliente: SMTP-SSL Port 465. *La autenticación es requerida siempre.*
Entrante: POP-SSL Port 995


Entrante: IMAP-SSL Port 993. *Si se prefiere no descargar los correos en el equipo.*

En segundo lugar, la información acerca de la cuenta:

- Dirección de correo electrónico: cuenta@instituto-conicet.gov.ar
- No se requiere que utilice la autenticación de contraseña segura (SPA).

2. Inicie Windows Live Mail, y haga clic en la pestaña **Cuentas** luego en **Correo electrónico**. Se iniciará el asistente, luego deberá seguir los pasos de las siguientes imágenes:

Paso 1



Paso 2

Windows Live Mail

Definir la configuración del servidor

Si no conoces la configuración de tu servidor de correo electrónico, ponte en contacto con tu ISP o administrador de red.

Información del servidor de la bandeja de entrada	Información del servidor de la bandeja de salida
Tipo de servidor: POP	Dirección del servidor: mail.rosario-conicet.gov.ar
Dirección del servidor: mail.rosario-conicet.gov.ar	Puerto: 25
Método de autenticación: Texto no cifrado	<input type="checkbox"/> Requiere una conexión segura (SSL) <input type="checkbox"/> Requiere autenticación
Nombre de usuario de inicio de sesión: apellido@dominio_instituto	

Cancelar Atrás Siguiente

Paso 3

Windows Live Mail

Tu cuenta de correo electrónico se ha agregado

✓ Se ha agregado cuenta@instituto-conicet.gov.ar


Agregar otra cuenta de correo electrónico

Finalizar


Modificar una cuenta de correo electrónico de Windows Live Mail

En caso de que quiera modificar la configuración de la cuenta realice lo siguiente:


1. Haga clic sobre la cuenta a modificar. A continuación, haga clic en **Propiedades**.



2. Una **configuración estándar** se vería así:



3. Una **configuración encriptada**:




(a) Mi servidor requiere autenticación (b) Encriptado el correo saliente y el entrante (c) Encriptado sólo el saliente


Para configurar una cuenta con encriptación debe seleccionar "**Mi servidor requiere autenticación**". Esta opción debe estar siempre seleccionada estando fuera de la red de Conicet (a). Luego podrá configurar las Opciones Avanzadas como (b) o como (c). **La configuración en (c) es la más utilizada fuera de la red de Conicet y en los dispositivos móviles, debido a que usualmente el proveedor de Internet bloquea el envío por el puerto 25.**

Si se prefiere no descargar los correos en el equipo, puede configurar Windows Live Mail con IMAP:

4. Configuración estándar mediante IMAP



Configuración encriptada mediante IMAP



(a) Mi servidor requiere autenticación (b) Encriptado el correo saliente y el entrante (c) Encriptado sólo el saliente

Por último Haga clic en **Aceptar**.